



Finansowanie Dostawców

Instrukcja uruchomienia usługi FinDo Transfer

Transfer danych o fakturach do zapłaty
pomiędzy ALEO.com a ING Business

[Sprawdź](#)



Opcja FinDo Transfer to rozwiązanie, dzięki któremu platforma ALEO.com automatycznie przesyła informacje o niezrealizowanych płatnościach w ramach Finansowania Dostawców wprost do ING Business (w module **Przelewy** można je podpisać i wysłać zgodnie ze schematami podpisu w Twojej firmie).

Jeśli **korzystasz tylko z przedterminowych płatności** w ramach Finansowania Dostawców i **nie chcesz weryfikować, które faktury zostały zapłacone na ALEO.com** i samodzielnie wprowadzać dane do przelewów nieopłaconych faktur, **FinDo Transfer** jest dla Ciebie!

Upewnij się, że:


- w umowie Finansowania Dostawców masz opcję FinDo Transfer,
- masz podpisaną Umowę wymiany danych z użyciem funkcji Webservice w ramach ING Business.

Jeśli nie spełniasz tych warunków, a chcesz korzystać z opcji FinDo Transfer skontaktuj się z Doradcą.

Z opcją **FinDo Transfer** możesz zyskać sporo czasu i rozwiązanie usprawniające terminową kontrolę płatności do Twoich Kontrahentów.


Krok pierwszy: nadanie uprawnień do Webservice w ING Business

1




Wybierz z menu głównego **Profil firmy**.

2



Kliknij **Uprawnienia użytkowników**.

3



← Edycja uprawnień użytkownika

Rachunki i transakcje Produkty Funkcje Wnioski Podsumowanie

Wybór trybu edycji

Chcę

☒ zmienić uprawnienia użytkownika

☐ nadać jednakowe uprawnienia do rachunków wielu użytkownikom firmy jednocześnie

Wybór użytkownika

Wybieram użytkownika

wybierz użytkownika z listy


Zakres uprawnień

Uprawnienia i schematy ING Business dla:

☒ wybiorę sam/ sama

Wybierz opcję **Chcę zmienić uprawnienia użytkownika.**

4



Wybór użytkownika

Wybieram użytkownika wybierz użytkownika z listy

Zakres uprawnień

Uprawnienia i schematy ING Business dla:


☒ wybiore sam/ sama

☐ zastap takimi uprawnieniami jakie posiada: Wybierz osobę

Zamknij Zapisz jako kopię roboczą Dalej

Wybierz użytkownika z listy, który będzie mógł zestawić połączenie ALEO.com a ING Business.

5



Administracja 

- ☐ Bankowość mobilna (zaznaczono 1 z 2 uprawnień) 
- ☐ Ograniczenie uprawnień 
- ☐ Administracja (zaznaczono 2 z 9 uprawnień) 
 - ☐ Uprawnienia do wniosków 
 - ☐ Raport-uprawnienia Użytkowników
 - ☒ Webservice - zarządzanie klientami 
 - ☒ Webservice - zarządzanie uprawnieniami klientów 
 - ☐ Moje uprawnienia
 - ☐ Schematy akceptacji 
 - ☐ Dane teleadresowe
 - ☐ Zmiana hasła
 - ☐ Historia korzystania z systemu
- ☐ Narzędzia (zaznaczono 13 z 16 uprawnień) 
- ☐ Ustawienia firmy 


Nadaj użytkownikowi uprawnienia administracyjne w sekcji **Administracja**.
Zaznacz opcje **WebService – zarządzanie uprawnieniami klientów**
oraz **WebService – zarządzanie klientami**.

6

Mieszkaniowy rachunek powierniczy	Nie przypisuj
BLIK	Nie przypisuj
Wniosek wymaga złożenia podpisów zgodnie z Reprezentacją Klienta lub zgodnie ze schematem akceptacji dla grupy Zarządzanie uprawnieniami Użytkowników.	
WróćZapiszPodpiszPodpisz i wyślij	

Kliknij **Podpisz** lub **Podpisz i wyślij**, aby zaakceptować wniosek.

7




Osoba posiadająca uprawnienia do konfiguracji Webservice w module **Narzędzia** będzie miała możliwość wybrania funkcjonalności **WebService**.



Jeśli nie widzisz tej pozycji na liście postępuj zgodnie z krokiem pierwszym.

8



Nazwa / Identyfikator	Polityka bezpieczeństwa		
Nazwa WS 123456	Default User	Certyfikaty	Uprawnienia
Nazwa WS 654321	Default User	Certyfikaty	Uprawnienia

Wybierz opcje **WebService**. Następnie kliknij w **Uprawnienia**.

9

← Uprawnienia

Uprawnienia dla klienta WebService

Uprawnienia do rachunków

Numer rachunku	Przegląd	Wpisywanie	Modyfikacja	Podpisywanie	Wysyłanie
RACHUNEK BIEŻĄCY 11 2222 3333 3333 3333 4444 5555	☒	☒	☒	☒	☒
	☒	☒	☒	☒	☒

W sekcji **Uprawnienia do rachunków** nadaj uprawnienia do rachunków, z których będą dokonywane płatności do Twoich Kontrahentów w ING Business. Te rachunki powinny być spójne z wskazanymi w umowie o Finansowanie Dostawców.

10

Informacje finansowe Webservice

- | | | |
|---|--|--|
| ☐ WS - karty płatnicze | ☐ Wniosek AppContent | ☐ WS - potwierdzenia PDF |
| ☒ Zlecenia masowe | ☒ WS - Historia operacji | ☒ WS - Wyciągi |
| ☒ WS - Lista dokumentów | ☒ WS - Generowanie raportów/dokumentów | ☒ WS - Raporty SIMP |
| ☒ WS - Raporty PZ | ☒ WS - Przyrostowa historia operacji | ☒ WS - Pobieranie dokumentów / raportów |
| ☒ WS - przelew krajowy | ☒ WS - przelew wewnętrzny | ☒ WS - SWE zlecenie wypłaty gotówki w oddziale |
| ☒ WS - przelew walutowy | ☒ WS - przelew europejski | ☒ WS - zlecenie MT101 |
| ☒ WS - uruchomienie środków - przelew krajowy | ☒ WS - uruchomienie środków - przelew walutowy | ☒ WS - statusu przelewu |
| ☒ WS - polecenie zapłaty | ☒ WS - import przelewów | ☒ WS - Saldo rachunku |

Modyfikuj


W sekcji **Informacje finansowe Webservice** dodaj uprawnienia:
WS – przelew krajowy,
WS – przelew walutowy,
WS – przelew europejski,
WS – status przelewu.

Po wybraniu odpowiednich uprawnień kliknij **Modyfikuj**.

Następnie **Zatwierdź** wniosek na dole strony. Po wpisaniu kodu SMS uprawnienia zostaną nadane / zmodyfikowane.


Krok trzeci: aktywacja usługi FinDo Transfer na ALEO.com

11



Zaloguj się na ALEO.com.

12



Kliknij w **Szczegóły umowy** na panelu Odbiorcy.

13

Transfer danych do ING Business ?

 Połączenie z ING Business jest: **nieaktywne**

Transfer wygasł
[Jak uruchomić transfer?](#)

Uruchom transfer danych



Wygeneruj plik CSR 

Przejdź do ING Business 

Wgraj tam plik CSR i pobierz certyfikat

Wgraj certyfikat 

i aktywuj połączenie

Po prawej stronie obok warunków umowy, w sekcji **Transfer danych do ING Business** wybierz przycisk **Wygeneruj plik CSR**.

14

GENEROWANIE PLIKU CSR

Za chwilę wygenerujesz plik CSR (*Certificate Signing Request*) niezbędny do utworzenia **certyfikatu komunikacyjnego**.

W tym celu wpisz poniżej 6-cyfrowy identyfikator WebService widoczny w **ING Business** (*Administracja i Narzędzia -> Administracja -> Zarządzanie WebService -> Klienci WebService*).

Identyfikator WebService:*


Generuj [Anuluj](#)

Wpisz **identyfikator WebService** (6 cyfrowy numer widoczny w ING Business)
Po wpisaniu identyfikatora WebService kliknij **Generuj**.
Zapisz plik.

Klienci WebService	
Nazwa / Identyfikator	
Nazwa WS	123456


Krok trzeci: aktywacja usługi FinDo Transfer na ALEO.com

15



Ponownie zaloguj się do ING Business i wybierz z modułu **Narzędzia** opcje **WebService**.

16



Kliknij **Certyfikaty**.

17

← Certyfikaty komunikacyjne

Odcisk klucza	Data generowania/ wygaśnięcia	Status
Generator certyfikatów (wymagana minimum java 17)		
Generator certyfikatów		
OK		Dodaj certyfikat

Kliknij **Dodaj certyfikat**.

18

← Nowy certyfikat komunikacyjny

Certyfikat	<pre>-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST----- MIICVjCCAT4CAQAwETEPMA0GA1UEAxMGMj M5NDkxMlIIBjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCA Q8AMIIBCgKCAQEAgvQyblTy6GGmRe8uAuQ0 -----</pre>
Dodaj	

W pustym polu wklej **całą** treść wygenerowanego i zapisanego wcześniej **pliku CSR** z ALEO.com i wybierz przycisk **Dodaj**. Następnie zostaniesz poproszony o wpisanie kodu sms. Po wpisaniu kodu wybierz przycisk **Podpisz**.

19

← Certyfikaty komunikacyjne

Klient :

Identyfikator :

Odcisk klucza	Data generowania/ wygaśnięcia	Status	
1234567891123456789112345678911234567891	05.07.2024 12:59 05.07.2026 12:59	Aktywny	Pobierz ▾
1234567891123456789112345678911234567891	13.06.2022 17:13 12.06.2024 17:13	Przedawniony	

Jeżeli posiadasz wiele certyfikatów – sprawdź po polu **Data generowania/wygaśnięcia**, który z nich jest najnowszy (przed chwilą wygenerowany w poprzednim kroku). Przy właściwym certyfikacie wybierz przycisk **Pobierz** i zapisz certyfikat w tym samym folderze, co pobrany wcześniej plik CSR.

20

Transfer danych do ING Business ?

 Połączenie z ING Business jest: **nieaktywne**
Jak uruchomić transfer?

Uruchom transfer danych

Plik CSR wygenerowany 
Przez: Stanisława Kaczor
dnia: 29 maja 2019
[Wygeneruj nowy CSR](#)

[Przejdź do ING Business](#) 
Wgraj tam plik CSR i pobierz certyfikat

 [Wybierz plik](#) 
i aktywuj połączenie



Transfer danych do ING Business ?

 Połączenie z ING Business jest: **aktywne**
Transfer możliwy do 14 stycznia 2025

Zaloguj się do Aleo i przejdź do **Szczegóły umowy**.
W sekcji **Transfer danych do ING Business** wybierz przycisk **Wybierz plik** i wgraj pobrany z ING Business certyfikat komunikacyjny. Po dodaniu certyfikatu połączenie będzie aktywne i transfer danych do ING Business będzie możliwy przez kolejne 2 lata.



Ze względów bezpieczeństwa IT, nie zapomnij usunąć pliku CSR i pobranego z ING Business certyfikatu ze swojego urządzenia.

Jeśli masz pytania zadzwoń do ING Business Centre:

32 357 00 24

Nasi doradcy dostępni są w dni robocze od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00.

Więcej: <http://www.ingbusiness.pl/pomoc>